


## SQL SERVER 2005 EXPRESS のセットアップ手順書

本書は、SQL SERVER 2005 EXPRESS のセットアップ方法を実際の手順に沿って記述した手順書です。


- 1 . WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exeのインストール  
(SQL SERVER 2005 EXPRESS をインストールするためのインストーラを)



「次へ」をクリック




「同意します」を選択  
「次へ」をクリック




「完了」をクリック


## 2 . SQLEXPRESS\_JPN.EXEのインストール (SQL SERVER 2005 EXPRESS本体 のインストール)



「使用許諾契約書に同意する」をチェック  
「次へ」をクリック




「インストール」をクリック




「次へ」をクリック




「次へ」をクリック



「次へ」をクリック




「詳細構成オプションを非表示にする」のチェックを外す  
「次へ」をクリック



「次へ」をクリック




「次へ」をクリック



「SQL Server」と「SQL Browser」をチェック  
「次へ」をクリック



「混合モード」を選択、「パスワード入力」と「パスワード確認入力」を入力  
「次へ」をクリック




「次へ」をクリック



「次へ」をクリック






「次へ」をクリック



「インストール」をクリック




「次へ」をクリック




「完了」をクリック


### 3 . SQLServer2005\_SSMSEE.msi のインストール (管理ツールのインストール)




「次へ」をクリック




「次へ」をクリック




「次へ」をクリック



「次へ」をクリック




「インストール」をクリック




「完了」をクリック

4 . [スタート] ~ [すべてのプログラム] ~ [Microsoft SQL Server 2005] ~ [構成ツール] ~ [SQL Server Configuration Manager]




「TCP/IP」を有効化



サービスの再起動

5 . [スタート] ~ [コントロールパネル] ~ [ネットワークとインターネット接続] ~ [Windows ファイアウォール]



例外の「ファイルとプリンタの共有」にチェックが無ければチェック  
例外に「sqlservr.exe」と「sqlbrowser.exe」を追加

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlbrowser.exe

(注意) PATHはインストールしたパソコンの環境によって異なります。